Paigaldamine Live-andmekandjalt

Mageia ametlik dokumentatsioon



Käsiraamatu tekst ja ekraanipildid on litsenseeritud vastavalt CC BY-SA 3.0 litsentsile <u>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</u>.

Käsiraamat on valmistatud <u>Calenco CMS</u> [http://www.calenco.com]'i abil, mille on välja töötanud <u>NeoDoc</u> [http://www.neodoc.biz].

Käsiraamatu on kirjutanud ja tõlkinud vabatahtlikud oma vabast ajast. Kui soovite kaasa aidata käsiraamatu paremaks muutmisele, võtke ühendust <u>doku-</u> <u>mentatsioonimeeskonnaga</u> [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team].

Paigaldamine Live-andmekandjalt

Sisukord

Paigaldamine Live-andmekandialt	1
1. ISO-tõmmise valimine ja kasutamine	1
1.1. Sisseiuhatus	1
1.2. Andmekandiad	
1.3. Andmekandia allalaadimine ja kontrollimine	
1.4. ISO kiriutamine	
2. Mageia laadimine Live-süsteemina	7
2.1. Käivitamine andmekandjalt	7
2.2. BIOS-i/CSM-i/Pärandrežiimis	8
2.3. UEFI režiimis	9
3. Kasutatava keele valimine	10
4. Litsents ja väljalaskemärkmed	11
4.1. Litsentsileping	11
4.2. Väljalaskemärkmed	11
5. Ajavööndi seadistamine	12
6. Kellaaja seadistamine	13
7. Klaviatuuri valimine	14
8. Mageia proovimine Live-süsteemina	14
8.1. Live-režiim	14
9. Kõvaketta jagamine	16
9.1. Väljapakutud jagamine	16
9.2. Haakepunktide valimine	21
9.3. Kõvaketta vormindamise kinnitamine	22
9.4. Ketta kohandatud partitsioneerimine DiskDrake'i abil	23
9.5. Vormindamine	26
10. Kasutuseta materjali säilitamine või kustutamine	27
11. Alglaadur	28
11.1. Saadaolevad alglaadurid	28
11.2. Alglaaduri häälestamine	29
11.3. Muud sätted	33
12. Taaskäivitamine	33
13. Kasutajate haldamine	35
13.1. Administraatori (root) parooli määramine	35
13.2. Kasutaja lisamine	35
14. Sisselogimisekraan	36
15. Mageia eemaldamine	37

Jooniste nimekiri

1.	EFI süsteemipartitsioon	24	4
2.	BIOSi alglaadimispartitsioon	2	5

Paigaldamine Live-andmekandjalt



Keegi ei näe kõiki käsiraamatus toodud paigaldusprogrammi ekraane. See, millised ekraanid on näha, sõltub Teie riistvarast ja paigaldamise käigus langetatud valikutest.

1. ISO-tõmmise valimine ja kasutamine

1.1. Sissejuhatus

Mageiat levitatakse ISO-tõmmiste kaudu. Siin leiab abi valimaks just sellist tõmmist, mis vastab Teie vajadustele.

Paigaldusandmekandjatel on kolme tüüpi:

- Klassikaline paigaldusandmekandja: see annab maksimaalse paindlikkuse ja lubab luua kohandatud paigalduse, eriti just valida, millist töökeskkonda kasutama hakata.
- Live-andmekandja: sel juhul saab andmekandja pealt käivitada toimiva Mageia süsteemi ilma seda paigaldamata, et näiteks näha, mida üldse pakutakse. Siiski on Live-andmekandjal ka paigaldusprogramm, mille võib käivitada kohe andmekandja sisestamise järel või siis juba pärast taaskäivitamist Live-operatsioonisüsteemist.



Live-andmekandjalt süsteemi paigaldamine on võrreldes klassikalise andmekandjaga lihtsam, aga ka valikuid on vähem.



LiveISO-sid saab kasutada ainult "puhta" paigalduse, mitte aga uuendamise jaoks varasemalt versioonilt.

• Võrgupaigaldus: need on väikesed ISO-tõmmised, mis sisaldavad vaid tarkvara, mida on vaja paigaldusprogrammi DrakX käivitamiseks ning DrakX-installer-stage2 ja veel mõne tarkvarapaketi leidmiseks, et siis jätkata paigaldamisega. Need paketid võivad asuda arvuti kõvakettal, mõnel muul kohalikul kettal, kohalikus võrgus või internetis.

Need andmekandjad on väga väikesed (alla 100 MB) ja abiks siis, kui internetiühenduse maht on liiga väike terve DVD allalaadimiseks, arvuti on ilma DVD-seadmeta või ei saa arvutit käivitada USB-pulga pealt.

Üksikasjadest kõneldakse järgmistes osades.

1.2. Andmekandjad

1.2.1. Määratlus

Me nimetame siinkohal andmekandjaks ISO-tõmmisefaili, mis võimaldab paigaldada ja/või uuendada Mageiat, ning ühtlasi ka igasugust füüsilist seadet, millele ISO-tõmmis on kopeeritud (DVD, USB-pulk jne.).

Mageia ISO-tõmmised leiab siit [http://www.mageia.org/en/downloads/].

1.2.2. Klassikalised paigaldusandmekandjad

1.2.2.1. Ühised omadused

- Kasutavad traditsioonilist paigaldusprogrammi DrakX.
- Saab teha nii puhta paigalduse kui ka uuendada Mageia varasematelt väljalasetelt.
- Eri andmekandjad 32- ja 64-bitisele arhitektuurile.
- Paigaldusprogrammi "avaekraanil" on saada mõned tööriistad: *päästesüsteem, mälu testimine, riistvara tuvastamine.*
- Iga DVD sisaldab paljusid saadaolevaid töökeskkondi ja keeli.
- Paigaldamise käigus saab valida, kas kasutada mittevaba tarkvara või mitte.

1.2.3. Live-andmekandjad

1.2.3.1. Ühised omadused

- Saab tarvitada distributsiooni tundmaõppimiseks ilma seda kohe kõvakettale paigaldamata.
- Live-andmekandja sisaldab ka paigaldusprogrammi.
- Iga ISO sisaldab ainult üht töökeskkonda (Plasma, GNOME või Xfce).
- Eri andmekandjad 32- ja 64-bitisele arhitektuurile.
- Sisaldavad mittevaba tarkvara.

1.2.3.2. Plasma LiveDVD

- Ainult Plasma töökeskkond.
- Sisaldab kõiki keeli.
- Ainult 64-bitine arhitektuur.

1.2.3.3. GNOME LiveDVD

- Ainult GNOME töökeskkond.
- Sisaldab kõiki keeli.
- Ainult 64-bitine arhitektuur.

1.2.3.4. Xfce LiveDVD

- Ainult Xfce töökeskkond.
- Sisaldab kõiki keeli.
- 32- või 64-bitine arhitektuur.

1.2.4. Võrgupaigalduse andmekandjad

1.2.4.1. Ühised omadused

- Eri andmekandjad 32- ja 64-bitisele arhitektuurile.
- Esimesed sammud on ainult inglise keeles.

1.2.4.2. netinstall.iso

• Sisaldab ainult vaba tarkvara neile, kes ei ole nõus mittevaba tarkvara kasutama.

1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

• Sisaldab mittevaba tarkvara (peamiselt draiverid, koodekid jms) neile, kes seda vajavad.

1.3. Andmekandja allalaadimine ja kontrollimine

1.3.1. Allalaadimine

Kui olete sobiva ISO-faili valinud, saab selle alla laadida kas HTTP või BitTorrenti vahendusel. Mõlemal juhul annab aken mõningat teavet, näiteks kasutatava peegelsaidi ja võimaluse kohta seda vahetada, kui ribalaius on liiga väike.

HTTP valimise korral peaks nägema ka teavet kontrollsummade kohta.

md5sum, sha1sum ja sha512sum (kõige turvalisem) on tööriistad ISO-tõmmise terviklikkuse kontrollimiseks. Kopeerige üks kontrollsumma (tärkide kogum) edasiseks kasutamiseks.

င်္ကာကာဝဓမဝ	Üldina taava	Allalaadimine	Teatur	MILL	Delamentatricon	Koguloond	Abistamina	Appotamina	Mina	Kontakt		Eesti V
Ornageia	olume couve	Anatominine	Tootas	WIR1	Dokumentarchoom	Rogunona	Abroannine	Anne Gamme	Millo	Kontarce		
Mageia 4.13	32bit DVD	allalaadir	nine									
	Mag sila. Selle Niipe Åt žz X. Kui s Teie	aia 4.1 32bit D vodka.sublink.c a kui allalaadimi of5sun Magcia off ce8277566330 ignatuurid ei kla IP-aadress on 81	DVD allala org allalaad ine on lõpe -4,1-i586 3366f524f 33764524f 407f4620 api, ärge kå 15.253.75.9	adimine peaks algam limise peegelsaidi asuk tatud, tuleks kontrollida -pryp 350 -pryp 350 -gryp	na mõne sekun ohaks on Milan, 1 a signatuuride va ntrollige veel kor ntrollige veel kor	di pärast (alla tı talia (IT). Kui see stavust: d ja püüdke ISO u	uleb laadida umbu teie puhul ei toimi, uesti alla laadida.	as 3.5 GB). proovige ka	Kui allalaad	mine ei alga, klõpsake egeleaite.		
							Mi kõ pe mi Ka	ageia valmistamir igile inimestele ja egeldavad ning k uud. is soovite aidata'	ie ja ülema i organisat: es anneta ? Ühinege r	ailmne levita sioonidele, k vad raha, rii: neiega!	mine on võimalik tänu es meie tarkvara itvara, arvutiruumi ja	
			Follow @mageia	1_org 3,02	6 followers		8+1 2 701					

Vahepeal ilmub aken ISO tegelikuks allalaadimisseks:

Avamiseks on valitud:
🕞 Mageia-4.1-i586-DVD.iso
tüüp: raw CD image (3.5 GiB) asukoht: ftp://vodka.sublink.org
Mida peaks Firefox selle failiga tegema?
O Avama rakendusega Ark (vaikimisi) ✓
. ● <u>S</u> alvestama
🗌 Va <u>l</u> itud toiming jäetakse antud tüüpi failide jaoks meelde
Sobib ØLoobu

Valige faili salvestamine ja klõpsake siis Sobib.

1.3.2. Allalaaditud andmekandja terviklikkuse kontrollimine

Eespool mainitud kontrollsummad on digitaalssed sõrmejäljed, mis arvutatakse kindla algoritmiga allalaaditava faili põhjal. Kui paluda algoritmil arv uuesti leida allalaaditud faili põhjal, saab tulemuseks kas sama arvu, mis tähendab, et allalaaditud fail on korras, või siis mõne muu arvu, mis tähendab, et see ei ole korras. Viimasel juhul tuleks fail uuesti alla laadida või püüda see BitTorrenti abil parandada.

Alla laaditud ISO-tõmmise kontrollsumma genereerimiseks avage konsool (selleks ei pea olema administraator) ja kirjutage:

- - md5sum kasutamiseks: md5sum tõmmisefail.iso/asukoht.
- - sha1sum kasutamiseks: sha1sum tõmmisefail.iso/asukoht.
- - sha512sum kasutamiseks: sha512sum tõmmisefail.iso/asukoht.

Näide:

```
[sam5@localhost ~]$ md5sum /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
eclce42c4b003b5e9bea6911968195c8 /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
[sam5@localhost ~]$
```

ja võrrelge arvutis saadud arvu (võimalik, et peate natuke ootama) Mageia allalaadimissaidil näidatuga.

1.4. ISO kirjutamine

Kontrollitud ISO võib nüüd kirjutada CD-le, DVD-le või USB-pulgale. See ei ole tavaline kopeerimine, vaid eesmärk on luua käivitatav andmekandja.

1.4.1. ISO kirjutamine CD-le või DVD-le

Kasutage soovikohast kirjutamisprogrammi, aga kontrollige kindlasti, et seade oleks määratud kirjutama *tõmmist*, mitte aga *andmeid* või *faile*. Rohkem teavet leiab <u>Mageia wikist</u> [https://wiki.mageia.org/en/Writin-g_CD_and_DVD_images].

1.4.2. ISO kirjutamine USB-pulgale

Kõik Mageia ISO-d on hübriidsed, mis tähendab, et neid saab kirjutada ka USB-pulgale, mis on käivitatav ja mille pealt saab süsteemi paigaldada.



Tõmmise kirjutamine USB-pulgale hävitab kõik varasemad failisüsteemid seadmes ja kõik andmed lähevad kaotsi.



Pärast seda on ainuke partitsioon USB-pulgal Mageia ISO partitsioon.

Nii et kui 4 GB suurune ISO-tõmmis kirjutatakse 8 GB USB-pulgale, siis näitabki pulk ainult 4 GB. Põhjus peitub selles, et ülejäänud 4 GB ei ole vormindatud, mistõttu seda ei saa kasutada. Algse mahu taastamiseks tuleb USB-pulk uuesti vormindada ja partitsioneerida.

1.4.2.1. Graafilise tööriista kasutamine Mageias

Kasutada võib mõnda graafilist tööriista, näiteks <u>IsoDumper</u> [https://wiki.mageia.org/en/IsoDumper_Writin-g_ISO_images_on_USB_sticks].

1.4.2.2. Graafilise tööriista kasutamine Windowsis

Võite proovida järgmisi programme:

- - <u>Rufus</u> [http://rufus.akeo.ie/?locale=en_US] valikuga "ISO image";
- - Win32 Disk Imager [http://sourceforge.net/projects/win32diskimager]

1.4.2.3. Käsurea kasutamine GNU/Linuxi süsteemis



Käsitsi toimetamine on potentsiaalselt *ohtlik*. Kui seadme ID valesti anda, võib ketta partitsiooni sootuks üle kirjutada.

- 1. Avage konsool
- 2. Võtke administraatori õigused käsuga su (ärge unustage kriipsukest lõpus)



- 3. Ühendage USB-pulk (ärge haakige seda, see tähendab ärge avage ühtegi rakendust või failihaldurit, mis seda lugeda võiks)
- 4. Sisestage käsk fdisk -l

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000db4bf
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Device
           Boot
                    Start
                                End
                                       Blocks
                                               Id System
/dev/sdal
                     2048
                           21256191
                                     10627072
                                               83 Linux
                 21256192
/dev/sda2
                           63528959
                                     21136384
                                               83 Linux
/dev/sda3
                 63530964 625137344 280803190+ 5 Extended
                                               83 Linux
′dev/sda5
                 63531008
                           84873215
                                     10671104
                84875264 127016959
/dev/sda6
                                     21070848 83 Linux
/dev/sda7
                127019008 135985151
                                      4483072
                                               82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8
               135987200 198598655
                                     31305728
                                               83 Linux
′dev/sda9
               198600704 471588863 136494080
                                               83 Linux
               471590912 496777994
                                     12593541+ 83 Linux
/dev/sda10
/dev/sdall
                496781312 504955079
                                      4086884
                                               82 Linux swap / Solaris
/dev/sda12
                504958976 625137344
                                     60089184+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8011087872 bytes, 15646656 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15005631
          Boot Start
                           End Blocks Id System
Device
/dev/sdb1 *
                       7598079 3799039+ 17 Hidden HPFS/NTFS
[root@localhost ~]#
```

5. Leidke oma USB-pulga seadmenimi (suuruse järgi); näiteks toodud pildil on selleks /dev/sdb, mis on 8 GB suurune USB-pulk.

Teine võimalus on leida seadme nimi käsuga **dmesg**: lõpus näeb seadme nime, mille alguses seisab sd, antud juhul sdd; samuti on näha, et suurus on 2 GB:

[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000 [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0 [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 2GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4 [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB) [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00 [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through [72595.967251] sdd: sdd1 [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

6. Sisestage käsk: dd if=ISO-faili/asukoht of=/dev/sdx bs=1M

kus X on teie seadme nimi, nt. /dev/sdd

```
Näide: dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M
```



Võib-olla tasub teada sedagi, et **if** tähendab **i**nput **f**ile'i ehk eesti keeli sisendfaili ja **of** omakorda **o**utput **f**ile'i ehk väljundfaili.

- 7. Sisestage käsk sync
- 8. See ongi kõik: nüüd võib USB-pulga välja võtta.

2. Mageia laadimine Live-süsteemina

2.1. Käivitamine andmekandjalt

Arvuti võib käivitada otse Live-DVD või USB-pulga pealt. Tavaliselt on selleks tarvis kõigest asetada USBpulk või DVD-plaat paika ning taaskäivitada arvuti.

Kui arvuti ei käivitu automaatselt USB või DVD pealt, võib olla tarvilik BIOS alglaadimise ketta (Boot Disk) prioriteeti muuta. Teise võimalusena võib püüda avada alglaadimisseadme menüü, et sealt valida seade, millelt arvuti käivitub.



BIOSi või alglaadimismenüü kallale pääsemiseks arvuti töölepaneku järel võite vajutada **F2**, **Del** või **Esc** BIOSi või **Esc**, **F8**, **F10** või **F11** alglaadimisseadme menüü avamiseks. Need (üsna tavapärased) on küll ainult osa võimalikest valikutest.



Tegelik ekraan, mida Te esimesena näete Live-andmekandjalt laadides, sõltub sellest, kas arvuti emaplaat on pärand- (BIOS) või UEFI süsteemiga.

2.2. BIOS-i/CSM-i/Pärandrežiimis



Esimene ekraan BIOS-i režiimis algkäivitusel

Menüü

Mageia laadimine

Sel juhul laaditakse Mageia Live-süsteem ühendatud DVD või USB andmekandjalt (selle tulemus on võrreldes paigaldatud operatsioonisüsteemiga päris aeglane tegutsemine).

Kui süsteem on laaditud, võite asuda paigaldamise kallale

- + mittevaba videodraiveri kasutamine (aeglasem käivitus)

Mageia Live-süsteemi laadimine mittevabu videodraivereid kasutades

• Mageia paigaldamine

Sel juhul paigaldatakse Mageia kohe kõvakettale.

- + mittevaba videodraiveri kasutamine (aeglasem käivitus)

Mageia paigaldamine mittevabu videodraivereid kasutades

Mälutest

Paigaldatud muutmälu (RAM) testimine arvukaid lugemis- ja kirjutamisoperatsioone ette võttes. Kui test lõpeb, tuleb teha taaskäivitus.

• F2 Keel

F2 vajutamisel saab lasta paigandusprogrammil paigaldamise ajal tarvitada konkreetset keelt. Valige vajalik keel nooleklahvidega liikudes ja vajutage siis Enter.

2.3. UEFI režiimis



Esimene ekraan UEFI režiimis algkäivitusel

Menüü

• Mageia laadimine

Sel juhul laaditakse Mageia Live-süsteem ühendatud DVD või USB andmekandjalt (selle tulemus on võrreldes paigaldatud operatsioonisüsteemiga päris aeglane tegutsemine). Kui süsteem on laaditud, võite asuda paigaldamise kallale.

Mageia paigaldamine

Sel juhul paigaldatakse Mageia kohe kõvakettale.

• F2 Keel

F2 vajutamisel saab lasta paigandusprogrammil paigaldamise ajal tarvitada konkreetset keelt. Valige vajalik keel nooleklahvidega liikudes ja vajutage siis **Enter**.



Kui laadisite USB-pulgalt, näete eespool mainitud menüüvalikuid topelt, millisel juhul tuleb valida variant, mille järel seisab "USB".

3. Kasutatava keele valimine

• Valige vajalik keel. Mageia kasutab langetatud valikut nii paigaldamise ajal kui ka paigaldatud süsteemis.

Please choose a language to use	
Czech	
Danish	
Dutch	
English	~
English (American)	
English (Australia)	
English (Canada)	
English (Ireland)	
English (New-Zealand)	
▶ Advanced	
Cancel Next	

- Mageia toetab vaikimisi UTF-8 (Unicode). Selle võib keelata *mitme keele* valimise ekraanil, kui olete kindel, et see Teie keelele kohe üldse ei sobi. UTF-8 keelamine rakendub kõigile paigaldatavatele keeltele.
- Oma süsteemi keelt saab pärast paigaldamist muuta, valides Mageia juhtimiskeskus → Süsteem → Süsteemi lokaliseerimine.

4. Litsents ja väljalaskemärkmed

Introduction

The operating system and the different components available in the Mageia distribution shall be called the "Software Products" hereafter. The Software Products include, but are not restricted to, the set of programs, methods, rules and documentation related to the operating system and the different components of the Mageia distribution, and any applications distributed with these products provided by Mageia's licensors or suppliers.

1. License Agreement

Please read this document carefully. This document is a license agreement between you and Mageia which applies to the Software Products. By installing, duplicating or using any of the Software Products in any manner, you explicitly accept and fully agree to conform to the terms and conditions of this License. If you disagree with any portion of the License, you are not allowed to install, duplicate or use the Software Products.

	Do you accept this	license ?
		 Accept
		🔘 Refuse
Release Notes		
	Quit	Ok

4.1. Litsentsileping

- Enne Mageia paigaldamist lugege palun hoolikalt läbi litsentsi tingimused.
- Need tingimused kehtivad kogu Mageia distributsioonile ja enne jätkamist tuleb nendega nõustuda.
- Jätkamiseks valige lihtsalt Nõustun ja klõpsake siis Edasi.

Kui Te aga ei ole tingimustega nõus, siis täname Teid huvi eest. Klõps nupule Välju taaskäivitab arvuti.

4.2. Väljalaskemärkmed

Olulist teavet käesoleva Mageia väljalaske kohta näeb, kui klõpsata nupule Väljalaskemärkmed.

5. Ajavööndi seadistamine

	which is your carriezone.	
Monterrey		
Montevideo		
Montreal		
Montserrat		
Nassau		
New_York		
Nipigon		
Nome		
Noronha		
North_Dakota		
Ojinaga		

• Määrake ajavöönd kindlaks, valides oma riigi või linna, mis asub samas ajavööndis Teie lähedal.

Järgmisel ekraanil saab valida, kas riistvaraline kell on seatud kohalikule ajale või GMT-le ehk maailmaajale (UTC).



Kui Teie arvutis on ka teisi operatsioonisüsteeme, kontrollige, et nad kõik oleksid lültiatud kas kohalikule ajale või siis UTC/GMT-le.

6. Kellaaja seadistamine

Date, Clock & Time Zone Settings What is the best time?	
15:09:50 (hardware clock set to local time)	
 11:09:50 (hardware clock set to UTC) 	
▶ Advanced	
Cancel	Next

Siin tuleb valida, kas arvuti sisemine kell on seatud kohalikule ajale või UTC ehk standardajale.

Kaardil Muu saab lubada aja automaatse sünkroonimise ja määrata kindlaks NTP- ehk ajaserveri.

7. Klaviatuuri valimine

Please choose your keyboard layout.	
Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)	
Turkish ("F" model)	
Turkish ("Q" model)	
Turkmen	
UK keyboard	
US keyboard	
US keyboard (international)	
Ukrainian	
Urdu keyboard	
Uzbek (cyrillic)	
Vietnamese "numeric row" QWERTY	
Cancel	Next

Siin saab kindlaks määrata klaviatuuripaigutuse, mida soovite Mageias pruukida.

Teile pakutakse (nimekirjas esile tõstetud) klaviatuuripaigutust vastavalt varem valitud keelele ja ajavööndile.

8. Mageia proovimine Live-süsteemina

8.1. Live-režiim

Seda ekraani näeb siis, kui valida Live-andmekandja menüüs Mageia laadimine.



8.1.1. Riistvara järeleproovimine

Üks Live-režiimi eesmärke on järele proovida, kas Mageia suudab riistvara korrektselt hallata. Sel juhul saab näiteks Mageia juhtimiskeskuse riistvara sektsioonis kontrollida, kas ikka kõigil seadmetel on draiver olemas. Järele saab proovida enamiku seadmeid:

- võrguliides: seda aitab seadistada net_applet
- videokaart: kui nägite eelmist ekraani, on sellega kõik korras
- helikaart: mingi kõll on juba kõlanud
- printer: seda saab seadistada ja testlehekülje välja trükkida
- skanner: võimalik on dokument skannida

Kui kõik on korras, võib paigaldamisega jätkata. Kui mitte, siis saab lihtsalt väljuda.



Siin langetatud seadistamisvalikud jäetakse paigaldamise käigus meelde.

8.1.2. Paigaldamise käivitamine

Mageia LiveDVD paigaldamiseks kõvakettale või SSD-kettale klõpsake lihtsalt ikoonile *Paigaldamine kõvakettale*. Ilmub näidatav ekraan ja seejärel samm <u>Partitsioneerimine</u>, nagu ka otsepaigalduse korral.



9. Kõvaketta jagamine

9.1. Väljapakutud jagamine

Sellel ekraanil näete oma kõvaketta või -ketaste sisu ning lahendusi, mida DrakXi partitsioneerimisnõustaja pakub Mageia paigaldamiseks.

Pakutavad valikud sõltuvad Teie kõvaketaste konkreetsest ülesehitusest ja sisust.

		Mag	eia Live		\odot \odot \otimes
Here is the conten	t of your disk	drive ATA	/BOX HARDDISK ((8GB)	×
Ext2/3/4	XFS	Swap	Windows	Other	Empty
The DrakX Partition	ning wizard fo	und the follow	wing solutions:		
 Use existing participation 	artitions				
Erase and use	entire disk				
			Ä		
OCustom disk p	artitioning				
Cancel					Next

Põhivalikud

Olemasolevate partitsioonide kasutamine

Kui see on näha, leiti olemasolevad Linuxiga ühilduvad partitsioonid ning neid võib kasutada paigaldamiseks.

• Vaba ruumi kasutamine

Kui kõvakettal on kasutamata ruumi, siis selle valikuga saab selle eraldada uuele Mageia paigaldusele.

• Vaba ruumi kasutamine Windowsi partitsioonil

Kui Teil leidub kasutamata ruumi olemasoleval Windowsi partitsioonil, võib paigaldusprogramm välja pakkuda selle kasutamise. See võib olla väga mõistlik valik oma uuele Mageia paigaldusele ruumi leidmiseks, kuid samal ajal on see riskantne, mistõttu tuleks kindlasti teha kõigist olulistest failidest varukoopia!

Selle valiku korral näitab paigaldusprogramm alles jäävat Windowsi partitsiooni helesinisena ja tulevast Mageia partitsiooni tumesinisena ning nende all näeb kavandatud suurusi. Ühtlasi on Teil võimalus neid suurusi muuta, klõpsates partitsioonide vahel asuvale tühialale ja seda lohistades. Seda näitab allolev pilt:

Here is the content of your disk drive Maxtor 6L160M0 (152GB) Pà © cupà © ration . EXEMPTION . Use free space . Rà © cupà © ration . Use the free space on a Microsoft Windows © partition . Windows (115GB) Mageia (11GB) Erase and use entire disk . Custom disk partitioning .	TTIONING
RÃO cupÃO ration	is the content of your disk drive Maxtor 6L160M0 (152GB) 🔻
Ext 2/1/d XFS Swap Windows Other The DrakX Partitioning wizard found the following solutions: Use free space Image: Comparison of the following solutions: Image: Comparison of the following solutions: Image: Comparison of the following solutions: Use the free space on a Microsoft Windows @ partition Image: Comparison of the following solutions: Image: Comparison of the following solutions: Image: Comparison of the following solutions: Image: Comparison of the following solution of the following	upération
The DrakX Partitioning wizard found the following solutions: Use free space Rà © cupà © ration. Use the free space on a Microsoft Windows © partition Se Rà © cupà © ration. Windows (115GB) Erase and use entire disk Custom disk partitioning	Ad2/3/4 XFS Swap 332 Windows Other 8
Use free space RÃO cupÃO ration. Use the free space on a Microsoft Windows O partition RÃO cupÃO ration. Windows (115GB) Mageia (11GB) Erase and use entire disk Custom disk partitioning	rakX Partitioning wizard found the following solutions:
Rà O cupà Oration. Use the free space on a Microsoft Windows O partition Rà O cupà Oration. Windows (115GB) Erase and use entire disk Custom disk partitioning	se free space
Use the free space on a Microsoft Windows (Description) RÃO cupÃO ration. Windows (115GB) Erase and use entire disk Custom disk partitioning	OcupÃOration.
 RĂ O cupĂ Oration. Windows (115GB) Mageia (11GB) Erase and use entire disk Custom disk partitioning 	se the free space on a Microsoft Windows® partition
Windows (115GB) Mageia (11GB) Erase and use entire disk	ScupĂ Sration
Erase and use entire disk Custom disk partitioning	Windows (115GB) Mageia (11GB)
Custom disk partitioning	ase and use entire disk
 Custom disk partitioning 	Ä
	ustom disk partitioning
Next Next	Next

.

on ja seetõttu tuleks kindlasti teha kõigist olulistest failidest eelnevalt varukoopia!



Partitsioon peab olema "puhas", see tähendab Windows peab olema viimasel korral korrektselt suletud. Samuti peab partitsioon olema defragmenteeritud, ehkki see ei garanteeri veel, et kõik failid on alalt, mida Mageia paigaldamiseks kasutatakse, tõepoolest eemaldatud. Sellepärast ongi äärmiselt soovitatav kõik vähegi olulised failid eelnevalt varundada.

• Kogu ketta tühjendamine ja kasutamine

Selle valimisel kasutatakse kogu ketast ainult Mageia jaoks.



Sellega kustutatakse valitud kõvakettal KÕIK andmed. Olge ettevaatlik! Kui kavatsete kasutada osa kettast millegi muu tarbeks või on Teil juba kettal andmeid, millest Te ei soovi ilma jääda, ärge seda võimalust valige.

Ketta jagamine oma tahtmist mööda

See valik annab täieliku kontrolli määrata, kuidas ja kuhu Mageia kõvakettal või -ketastel paigaldatakse.

Kui Te ei vali võimalust *Ketta jagamine oma tahtmist mööda*, siis jagab paigaldusprogramm saadaoleva ruumi ära järgmiste reeglite kohaselt:

- Kui kokku on saadaval alla 50 GB, luuakse ainult üks partitsioon / jaoks ning /home jaoks eraldi partitsiooni ei looda.
- Kui kokku on saadaval üle 50 GB, luuakse kolm partitsiooni
 - 6/19 saadaolevast koguruumist eraldatakse / jaoks maksimaalse suurusega 50 GB
 - 1/19 eraldatakse saalealaks (swap) maksimaalse suurusega 4 GB
 - ülejäänu (vähemalt 12/19) eraldatakse /home jaoks

See tähendab, et kui ruumi on 160 GB või rohkem, loob paigaldusprogramm kolm partitsiooni:

- 50 GB / jaoks
- 4 GB saaleala jaoks
- ja ülejäänu /home jaoks



Kui kasutate UEFI süsteemi, tuvastatakse automaatselt ESP (EFI süsteemne partitsioon) või see luuakse, kui seda pole, ja haagitakse asukohas /boot/EFI. Valik *Ketta jagamine oma tahtmist mööda* on ainuke, mis lubab kontrollida, kas seda on õigesti tehtud.

Kui kasutate pärandsüsteemi (tuntud ka kui BIOS) GPT-kettaga, tuleb luua BIOSi alglaadimispartitsioon, kui seda veel ei ole. See on umbes 1 MiB suurune partitsioon ilma haakepunktita. Selle saab luua paigaldusprogrammis valikuga *Ketta jagamine oma tahtmist mööda* nagu iga teise partitsiooni. Tuleb ainult silmas pidada, et valiksite failisüsteemiks "BIOS boot partition".

Kuidas edasi talitada, annab teada peatükk Ketta kohandatud partitsioneerimine DiskDrake'i abil.

۵	Mageia Live	\vee \land \otimes
Click on a partition, choose a filesysten	n type then choose an ac	tion
sda sdc		
R /m ubu /ho 3 20 18 20GB	/ 25GB	Resize
Ext4 XES Swap Windows	Other Empty	Delete
Details Device: sda3 Type: BIOS boot or Empty partition Size: 7.9MB (0% of disk) Not formatted		
Clear all	Auto allocate	Toggle to expert mode
▶ Help		Done



Mõned uuemad kettad kasutavad nüüd 4096-baidiseid loogilisi sektoreid varasema standardi, 512-baidiste sektorite asemel. Sobiva riistvara puudumise tõttu ei ole paigaldusprogrammis kasutatavat partitsioneerimistööriista niisuguste ketastega testitud.

Mõnes SSD-seadmes on nüüdseks kasutusel kustutusblokk suurusega üle 1 MB. Seepärast soovitame juhul, kui Teil peaks olema niisugune seade, selle eelnevalt partitsioneerida, kasutades mõnda muud partitsioneerimistööriista, näiteks gparted, ja järgmisi sätteid:

- *Align to* = MiB
- Free space preceding (MiB) = 2

Samuti kontrollige, et kõigi loodud partitsioonide suurus megabaitides oleks paarisarv.

9.2. Haakepunktide valimine

PARTITIONING		
Cł	Choose the mount points	
sda5 (11GB, /, ext4)	1	~
sda7 (4.1GB, /home, ext4)	/home	~
sda8 (8.1GB, ext4)		~
sda9 (13MB, ext4)		~
	▶	
▶ Help	Previous	×t

Siin näeb Linuxi partitsioone, mis arvutist leiti. Kui te pole DrakXi ettepanekutega nõus, võite haakepunkte muuta.

- Vasakul on rippmenüüdes kirjas saadaolevad partitsioonid. Näiteks sda on kõvaketas ja 5 on *partitsiooni number*, millele järgneb partitsiooni *(maht, haakepunkt, failisüsteemi tüüp)*.
- Kui partitsioone on palju, saab neile *haakepunkte* valida rippmenüüst (näiteks /, /home ja /var). Võib ka luua oma haakepunkte, näiteks /Video partitsioonile, kuhu soovite salvestada filme, või /Andmed kõigi oma andmefailide tarbeks.
- Partitsioonide puhul, mida Teil vaja ei lähe, võib haakepunkti määramata jätta.



Kui Te ka midagi muudate, kontrollige alati, et Teil jääks alles juurpartitsioon (/).



Kui Te pole kindel, mida valida, klõpsake *Tagasi* ning märkige *Ketta jagamine oma tahtmist mööda*. Ilmuval ekraanil saab partitsioonile klõpsates näha selle tüüpi ja suurust.

Kui olete kindel, et haakepunktid on paigas, klõpsake *Edasi* ja valige, kas soovite vormindada ainult partitsioonid, mida DrakX soovitab, või rohkem.

9.3. Kõvaketta vormindamise kinnitamine

PARTITIONING
ALL existing partitions and their data will be lost on drive sda (37GB, Toshiba MK4026GA)
▶
Help Previous Next

- Klõpsake Tagasi, kui Te ei ole oma valikus kindel.
- Klõpsake *Edasi*, kui olete kindel ning soovite kustutada kõvakettal **kõik** partitsioonid, **kõik** operatsioonisüsteemid ja **üldse kõik andmed**.

9.4. Ketta kohandatud partitsioneerimine DiskDrake'i abil

	Mageia Live	\odot \odot \otimes
Click on a partition, c	hoose a filesystem type then choose a	an action
sda		
/boo 83МВ < [Ple	ase click on a partition
Ext4 XFS Swap	Windows Other Empty	
	Details	
Device: sda Size: 8GB		
Name: ATA VBOX HA	RDDISK	
Clear all		Auto allocate
		Toggle to expert mode
🕨 Help		Done

- Siin saab kohandada ketta või ketaste jagamist: eemaldada või luua partitsioone, muuta partitsiooni failisüsteemi või suurust ning isegi enne alustamist näha, mida partitsioon sisaldab.
- Igale leitud kõvakettale või muule salvestusseadmele (näiteks USB-pulgale) on omaette kaart, näiteks sda, sdb, sdcjne.
- Kõigi teiste toimingute jaoks klõpsake kõigepealt vajalikul partitsioonil. Siis saate seda uurida, valida failisüsteemi või haakepunkti, suurust muuta või ka kustutada. *Ekspertrežiim* pakub rohkem võimalusi, näiteks nime lisamine või partitsiooni tüübi valimine.
- Jätkake, kuni kõik on nii, nagu soovite. Kui olete valmis, klõpsake Tehtud.



- 1. Olge ettevaatlik käsklusega *Kustuta kõik*: pruukige seda ainult siis, kui tõepoolest tahate kustutada valitud salvestusseadmel kõik partitsioonid.
- Kui soovite krüptida oma / partitsiooni, peab teil kindlasti olema ka eraldi /boot partitsioon. /boot partitsioonile EI TOHI määrata krüptimisvalikut, sest siis ei ole süsteemi võimalik üldse laadida.



- Kui paigaldate Mageia UEFI süsteemi, kontrollige, kas ESP (EFI süsteemipartitsioon) on ikka olemas ja korrektselt haagitud asukohta /boot/EFI Vt joonist 1 allpool.
- Kui paigaldate Mageia pärand/GPT süsteemi, kontrollige, kas korrektse tüübiga BIOS-e alglaadimispartitsioon on ikka olemas. Vt joonist 2 allpool.

Ú .	Mageia Li	ve	~ ^ 🛽
Click on a partition, choose a file	esystem type then c	hoose an actio	n
sda sdc			
R /b /me Ubu 3 1 20GB 18GB	/home 20GB	/ 25G9	View
Ext4 XFS Swap Wir	ndows Other	Empty	Mount point
Details-			Resize
Mount point: /boot/EFI Device: sda2			Format
Type: EFI System Partition Size: 100MB (0% of disk)			Mount
			Delete
Clear all	Auto alloca	ate	Toggle to expert mode
▶ Help			Done

Joonis 1. EFI süsteemipartitsioon

۵	Mageia Live	\sim \sim \otimes
Click on a partition, choose	a filesystem type then choose an ac	ction
sda sdc		
R /m upu 3 20 18.	/no / . 20GB 25GB	Resize
Ext4 XES Swap	Windows Other Empty	Delete
Details Device: sda3 Type: BIOS boot or Empty p Size: 7.9MB (0% of disk) Not formatted	artition	
Clear all	Auto allocate	Toggle to expert mode
▶ Help		Done

Joonis 2. BIOSi alglaadimispartitsioon

9.5. Vormindamine

Choose the partitions you want to format
✓ sda2 (6.6GB, /, ext4)
▶ Advanced
Cancel

Siin saab valida, millised partitsioonid vormindada. Kõik andmed partitsioonidel, mis *ei ole* vormindamiseks märgitud, säilivad.

Üldjuhul on vaja vormindada vähemalt partitsioonid, mille DrakX on valinud.

Kui klõpsata Muud valikud, saab valida partitsioonid, millel kontrollitakse niinimetatud riknenud plokke.



Kui te pole kindel, et olete langetanud õige valiku, klõpsake *Tagasi*, veel kord *Tagasi* ja siis *Kohandatud*, et jõuda tagasi peaekraanile. Seal saate uurida, mis partitsioonidel leidub.

Kui olete oma valikus kindel, klõpsake jätkamiseks Edasi.

10. Kasutuseta materjali säilitamine või kustutamine

🛃 💿	Mageia Live	\otimes \otimes
We have detec We will remove	ted that some packages are not needed for your s the following packages, unless you choose otherwi	ystem configuration. ise:
🗸 Unused ha	rdware support	
✓ Unused loc	alization	
▶ Advanced		
Cancel	S	kip Next

Sellel sammul otsib paigaldusprogramm tarbetuid lokaadi- ja riistvarapakette. Seejärel tehakse ettepanek need kustutada.

See on üldiselt hea mõte, kui Te just ei valmistu paigalduseks sootuks teistsugusel riistvaral ega tarvitse täiendavaid keele- ja muid lokaadifaile..

Klõps nupule *Muud valikud* loetleb üles kasutamata riistvara- ja lokaadifailid, mis jätkamise korral eemaldatakse.



Järgmisel sammul kopeeritakse failid kõvakettale. See võtab mõne minuti aega. Lõpus näeb mõnda aega tühja ekraani, millest ei tasu end heidutada lasta.

11. Alglaadur

11.1. Saadaolevad alglaadurid

11.1.1. Grub2

Grub2 MBR/GPT pärandsüsteemis

- Grub2 (graafilise menüüga või ilma selleta) kasutatakse eranditeta alglaadurina MBR/GPT pärandsüsteemi korral.
- Vaikimisi kirjutatakse uus alglaadur kas Teie esimese kõvaketta MBR-i (Master Boot Record) või BIOSi alglaadepartitsioonile.

Grub2-efi UEFI süsteemis

- Grub2-efi't või rEFInd'i kasutatakse alglaadurina UEFI süsteemi korral.
- Vaikimisi kirjutatakse uus alglaadur (Grub2-efi) ESP-sse (EFI süsteemipartitsioonile).

Kui arvutisse on juba paigaldatud UEFI operatsioonisüsteeme (näiteks Windows 8), tuvastab Mageia paigaldusprogramm Windowsi loodud ESP ja lisab sellele Grub2-efi. Kui ESP puudub, see luuakse. ESP-sid võib põhimõtteliselt olla isegi mitu, aga väga soovitatav on siiski kasutada ainult üht sõltumata sellest, kui palju on arvutis operatsioonisüsteeme.

11.1.2. rEFInd

rEFInd UEFI süsteemis

• rEFInd pakub mitmeid graafiliselt seadistatavaid valikuid ja suudab automaatselt kindlaks teha paigaldatud EFI alglaadurid. Vt lähemalt http://www.rodsbooks.com/refind/



Palun arvestage, et valiku rEFInd kasutamiseks peab paigaldatud EFI süsteemipartitsioon sobima kokku Teie süsteemi aritektuuriga. Kui Teil on näiteks paigaldatud 32-bitine EFI süsteemipartitsioon 64-bitisele masinale, siis valikud rEFInd Teile üldse ei näidatagi, sest see ei kasutatav.

11.2. Alglaaduri häälestamine

11.2.1. Alglaaduri põhiseadistused

.	Mageia Live	\sim \sim \otimes
Bootloader Bootloader to use	GRUB2 with graphical menu	•
Boot device	EFI System Partition	•
Main options		
Delay before booting default image	10	
Security		
Password		
Password (again)		
Cancel		Next

- Eelistatav alglaadur
 - GRUB2 (graafilise või tekstimenüüga) on valitav nii MBR/BIOS-i pärand- kui ka UEFI süsteemi korral.
 - rEFInd (graafilise menüüga) on alternatiive, mida saab kasutada üksnes UEFI süsteemi korral.
- Alglaadimisseade





Valik kirjutada GRUB partitsiooni (nt sda1) alglaadesektorisse puudub, sest see pole kuigi usaldusväärne lahendus.

UEFI korral on alglaadimisseadmeks määratud EFI süsteemipartitsioon.

• Ooteaeg alglaadimisel

Selles kastis saab panna paika, kui mitu sekundit oodatakse, enne kui käivitatakse vaikimisi operatsioonisüsteem.

• Turvalisus

Siin saab määrata alglaaduri parooli. Sellisel juhul küsitakse alglaadimise ajal kasutajanime ja parooli, kui soovite valida mõnda alglaadimiskirjet või seadistusi muuta. Kasutajanimeks on root, parooli saate siin ise määrata.

Parool

Selles kastis saab parooli kindlaks määrata (see pole küll kohustuslik).

• Parool (uuesti)

Siia tuleb parool teist korda kirjutada, mille järel DrakX kontrollib, kas see ikka sobib kokku sellega, mille sisestasite esimesel korral.

Muud valikud

• ACPI lubamine

ACPI (täiustatud konfiguratsiooni- ja toiteliides) on toitehalduse standard. See võib säästa energiat, lülitades välja kasutamata seadmed. Sama meetodit kasutas varem APM. Selle valimata jätmine võib aga olla kasulik, kui Teie arvuti ei toeta ACPI-t või Te arvate, et ACPI võib põhjustada mingeid probleeme (näiteks suvalisi taaskäivitusi või süsteemi hangumisi).

• SMP lubamine

See valik lülitab sisse või välja sümmeetrilise mitmiktöötluse mitme tuumaga protsessorite korral.

• APIC lubamine

Selle lubamine või keelamine annab operatsioonisüsteemile või võtab sellelt ligipääsu täiustatud programmeeritavale katkestuste kontrollerile. APIC-seadmed võimaldavad keerulisemaid prioriteedi määramise mudeleid ja täiustatud IRQ (katkestusnõuded) haldamist.

• Kohaliku APIC lubamine

Siin saab lubada või keelata kohaliku APIC, mis haldab kõiki konkreetse protsessori väliseid katkestusi SMP-süsteemis.

11.2.2. Alglaaduri seadistamine

Kui valisite eelmisel ekraanil kasutatavaks alglaaduriks rEFInd ' i, näete koha allpool olevat akent valikutega. Kui ei, hüpake kohe edasi järgmise pildi juurde, kus avanevad Teile kättesaadavad valikud.

Saadaolevad rEFInd'i seadistusvalikud:

• EFIndi paigaldamine või uuendamine EFI süstremartitsioonis.

• Paigaldamine /EFI/BOOT-i.

See laseb paigaldada alglaaduri ESP (EFI süsteemipartitsioon) kataloogi EFI/BOOT. Sellest võib olla kasu, kui:

a) paigaldatakse eemaldatavale seadmele (näiteks USB-pulgale), mida saab eemaldada ja ühendada mõne teise masinaga.kLui alglaadur on salvestatuf /EFI/OOT-i, tunneb UEFI BIOS selle ära ja lubab andme-kandja käivitada.

b) hädaabinõuna juhuks, kui v igase UEF IBIOS-i tõttu ei tunta paigaldamise lõpus äsja kirjutatud Mageia alglaadurit ära.

Kui eelmises sektsioonis ei valitud algladuriks rEFIndi, siis saab tarvitada allpool näidatud alglaaduri seadistamise valikuid:

۵	Mageia Live 🗸 🔨 🚫
Default	Mageia 🗸
Append	splash quiet noiswmd resume=UUID=6006f83f-e9d6-49d4-8bd2-bdbeca22b6
🕑 Probe f	Foreign OS
▶ Advanced	
Cancel	Previous Finish

• Vaikimisi

Vaikimisi käivitatav operatsioonisüsteem.

• Lisaargumendid

Siin saab edastada kernelile vajalikku teavet või lasta kernelil alglaadimise ajal anda rohkem teavet.

· Võõraste operatsioonisüsteemide otsimine

Kui arvutisse peaks olema paigaldatud teisigi operatsioonisüsteeme, püüab Mageia lisada need oma alglaadimismenüüsse. Kui Te seda ei soovi, eemaldage märge kastikesest Võõraste operatsioonisüsteemide otsimine.

• **Paigaldamine** /**EFI**/**BOOT-i.**(Märkus: seda valikut saab tarvitada ainult siis, kui paigaldusprogramm tuvastab, et masin on UEFI režiinis).

See laseb paigaldada alglaaduri ESP (EFI süsteemipartitsioon) kataloogi EFI/BOOT. Sellest võib olla kasu, kui:

a) paigaldatakse eemaldatavale seadmele (näiteks USB-pulgale), mida saab eemaldada ja ühendada mõne teise masinaga.kLui alglaadur on salvestatuf /EFI/OOT-i, tunneb UEFI BIOS selle ära ja lubab andme-kandja käivitada.

b) hädaabinõuna juhuks, kui v igase UEF IBIOS-i tõttu ei tunta paigaldamise lõpus äsja kirjutatud Mageia alglaadurit ära.

Muud valikud

۵		Bootloader Con	figuration		\sim \sim \otimes
Video mode					•
Do not toud	h ESP or MBR				
				Cancel	Ok

• Ekraanilahutus

Siin saab määrata ekraani suuruse ja värvisügavuse, mida alglaadur kasutab. Allapoole kolmnurgale klõpsates saab vaiida muute suuruse ja värvisügavuse valikute seast.

• ESP-i ega MBR-i ei puudutata

See tasub valida juhul, kui Mageia otsese laadimise asemel eelistatakse seda tööle panna teisest operatsioonisüsteemist ahellaadimisega. Näidatakse hoiatust, et alglaadur puudub. Klõpsake Olgu, kui olete täiesti kindel, et saate aru, mida see tähendab ja teeb ja tahate ikkagi jätkata.



Mageia ei toeta enam ahellaadimist pärandalglaadurite (pärand-GRUB ja LiLo) puhul, sest katse laadida Mageiat sel moel peaaegu kindlasti nurjub. Kui Te kasutate selleks midagi muud kui GRUB2 või rEFInd, arvestage, et risk on ainuüksi Teie enda kanda!



11.3. Muud sätted

11.3.1. Olemasoleva alglaaduri kasutamine

Täpne menetlus, kuidas lisada Mageia olemasolevale agflaadurile, väljub käesoleva abiteksti raamest .Enamasti on vajalike vastava alglaaduri paigaldamise programmi käivitamine, mis tuvastab Mageia ja lisab selle kirje automaatselt alglaaduri menüüsse. Täpsemalt kirjeldab seda vastava operatsioonisüsteemi dokumentatsioon.

11.3.2. Paigaldamine ilma alglaadurita

Ehkki võite langetada otsuse paigaldada Mageia ilma alglaadurita (vt sektsiooni 2.1 Muud valikud), ei ole see sugugi soovitatav, kui Te ei ole just absoluutselt kindel, et teate, mida teete, sest ilma mingisugusegi alglaadurita ei suuda Teie operatsioonisüsteem lihtsalt käivituda.

11.3.3. Alglaadimismenüü kirje lisamine või muutmine

Selleks tuleb käsitsi muuta faili /boot/grub2/custom.cfg või kasutada rakendust **grub-customizer** (selle leiab Mageia tarkvarahoidlast).



Täpsemat teavet annab meie wiki: https://wiki.mageia.org/en/Grub2-efi_and_Mageia

12. Taaskäivitamine

Kui alglaadur on paigaldatud, palutakse Teil arvuti seisata, eemaldada DVD või USB-pulk ja arvuti taaskäivitada.



Kindlasti talitage seiskamisel ja taaskäivitamisel just nõutavas järjekorras.

۵.	Mageia Live	\sim	\sim	\otimes
	Please halt your computer, remove your live system, and restart your computer			
Can	cel	Fir	hish	

Kui olete valmis, vajutage Lõpeta.

Taaskäivitamise järel näete allalaadimise edenemisribasid. Need annavad märku, et parajasti laaditakse alla tarkvaraallikaid (vt täpsemalt *tarkvarahalduse* osast).



13. Kasutajate haldamine

Password	1
Password (again)	
• Enter a user	
lcon	2
Real name	
Login name	
Password	

13.1. Administraatori (root) parooli määramine

Kõigi Mageia paigalduste korral on soovitatav määrata administraatori (Linuxis kasutatakse selle kohta tavaliselt väljendit superuser või *root*) parool. Sama parool tuleb kirjutada teist korda kohe allpool olevasse kasti: sellega kontrollitakse, et parool sai esimesse kasti õigesti kirjutatud, neid kahte omavahel võrreldes.



Parooli ülemisse kasti kirjutades muutub kilbi värv punasest kollaseks ja roheliseks vastavalt sellele, kui tugevaks parooli hinnatakse. Roheline kilp tähendab, et parool on tugev ja kindel.

Kõik paroolid on tõstutundlikud, see tähendab arvestavad väike- ja suurtähti. Parooli tugevuse huvides on mõistlik kasutada tähtede (nii suur- kui ka väiketähtede) kõrval ka numbreid ja muid märke.

13.2. Kasutaja lisamine

Siin saab lisada kasutaja. Kasutajal on vähem õigusi kui administraatoril (root), kuid siiski piisavalt internetis liikumiseks, kontoritöörakenduste kasutamiseks, mängimiseks ja kõigeks muuks, mida tavaline kasutaja oma arvutis teeb.

Ikoon

Sellele nupule klõpsates saab muuta kasutaja ikooni.

Pärisnimi

Siin saab kirja panna kasutaja tegeliku nime.

• Kasutajatunnus

Siin saab kirja panna kasutajanime või lasta DrakXil pakkuda pärisnimest tuletatud variandi. Kasutajatunnus on tõstutundlik.



Siin sisestatud kasutajatunnus peaks erinema kõigist teistest kasutajatunnustest, mida parajasti tarvitate oma kodukataloogi /home puhul. Mõned kasutaja parameetrid kirjutatakse kasutajaruumi, mõned võivad sealjuures üle kirjutada tegelikke andmeid näiteks rakendustes Firefox, Thunderbird või KMail ...

Parool

Kirjutage kasutaja parool (ja pidage meeles eespool märkuses antud soovitust).

Parool (uuesti): siia tuleb parool teist korda kirjutada, mille järel DrakX kontrollb, kas see ikka sobib kokku sellega, mille sisestasite esimesel korral.



Kõigi Mageia paigaldamise ajal lisatud kasutajate kodukataloog on nii lugemis- kui ka kirjutuskaitstud (umask=0027).

Kõik vajalikud kasutajad saab lisada juba paigaldamise ajal *kokkuvõtte* etapil. Valige seal *Kasutajate haldamine*.

Ligipääsuõigusi saab mõistagi muuta ka pärast paigaldamist.

14. Sisselogimisekraan



SDDM sisselogimisekraan

Lõpuks ilmub sisselogimisekraan.

Kirjutage oma kasutajanimi ja parool ning mõne hetke pärast ilmub Teie ette juba KDE Plasma või GNOME töölaud vastavalt sellele, millist Live-andmekandjat kasutate. Nüüd võite oma vastset Mageiat kasutama ja nautima hakata.

Rohkem teavet leiab Mageia wikist [https://wiki.mageia.org/en/Main_Page].

15. Mageia eemaldamine

Kui Mageia ei võida Teie poolehoidu või paigaldamine ei kulge korralikult, võib tekkida soov sellest üldse lahti saada. Erinevalt mõnestki operatsioonisüsteemist Mageia arvestab Teie sooviga ja võimaldab soovi korral ka endale täielikult selja keerata.

Kui olete oma andmed varundanud, taaskäivitage Mageia DVD ja valige *Päästesüsteem* ning seejärel käsk *Restore Windows boot loader*. Järgmisel arvuti käivitamisel ongi Teie käsutuses ainult Windows, mitte enam võimalus operatsioonisüsteemi valida.

Ruumi tagasisaamiseks Windowsis, mida Mageia oma partitsioonide alla võttis, valige Start → Control Panel

 \rightarrow Administrative Tools \rightarrow Computer Management \rightarrow Storage \rightarrow Disk Management. Mageia partitsiooni tunneb ära kirje Unknown ning samuti suuruse ja asukoha järgi kettal. Klõpsake mõnele Mageia partitsioonile hiire parema nupuga ja valige *Delete*. Ruum vabanebki.

Kui Teil on XP, saate luua uue partitsiooni ja selle vormindada (kas FAT32 või NTFS-vormingusse). Uuele partitsioonile antakse oma täht.

Vista või 7 korral on veel üks võimalus: saab laiendada olemasolevat partitsiooni, mis asub vabanenud ruumist vasakul. Leidub ka teisi partitsioneerimistööriistu, mida saab kasutada, näiteks nii Windowsis kui ka Linuxis kättesaadav **gparted**. Nagu ikka partitsioonide muutmise korral, olge väga ettevaatlik ja kindlasti varundage eelnevalt kõik oma vähegi olulisemad andmed.